



Guide d'activation et de retour/transfert de Licence Réseau

GstarCAD 2026



GstarCAD

Table des matières

1.	Activation et restitution de la licence réseau GstarCAD	3
1.1.	Activation en ligne.....	3
1.2.	Activation manuelle	5
1.3.	Restitution en ligne	8
1.4.	Restitution manuelle	9
2.	Vérifier les utilisateurs ayant activé la licence réseau depuis votre serveur	13
3.	Vérifier les utilisateurs ayant emprunté la licence réseau depuis votre serveur.....	14

Guide d'activation et de restitution des licences réseau GstarCAD

Le mode de cryptage de licence réseau GstarCAD permet de partager plusieurs licences GstarCAD sur le réseau local (LAN) de votre bureau, offrant ainsi une flexibilité pour le partage de licences au sein d'un groupe de travail. Avant d'activer votre licence réseau GstarCAD, vous devez d'abord installer Gstarsoft Network License Manager. Veuillez vous référer au Guide du Gstarsoft Network License Manager pour son installation.


1. Activation et restitution de la licence réseau GstarCAD

Si vous possédez une clé de licence réseau GstarCAD 2026, vous pouvez exécuter Gstarsoft Network License Manager sur l'ordinateur serveur. Cet outil fournit des fonctions essentielles telles que la surveillance en temps réel, l'analyse de données multidimensionnelle, un contrôle des permissions affiné et un diagnostic intelligent, permettant une gestion visuelle des licences CAD ainsi qu'une configuration optimisée des ressources.


1.1. Activation en ligne

Instruction : Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à Internet.


Cliquez sur l'icône **Gstarsoft Network License Manager** et sélectionnez l'option **License Manager**.




Cliquez sur **License Management** → **Online Activation**.



Saisissez la **clé de licence** puis cliquez sur le bouton **Confirmer**.



Vous verrez alors la licence activée apparaître dans la liste du gestionnaire de licences.




Remarque :

Pour les systèmes d'exploitation Windows Server, si le message « Session does not exist » s'affiche lors de l'activation en ligne de la licence réseau GstarCAD via Gstarsoft Network License Manager, veuillez suivre la solution suivante :

1. Ouvrez **Internet Explorer (IE)**, sélectionnez **Options Internet**, puis cliquez sur **Sites de confiance** dans l'onglet **Sécurité**.

2. Ajoutez les deux sites suivants à la liste des sites de confiance :

<https://support.gstarcad.net>




<https://support2.gstarcad.net>

3. Cliquez sur le bouton **OK** pour enregistrer les paramètres de sécurité. Vous pouvez alors activer ou restituer la licence réseau GstarCAD en ligne normalement.


1.2. Activation manuelle

Instructions : Si votre ordinateur n'est pas connecté à Internet, vous pouvez utiliser un fichier d'activation (fichier XML) pour activer manuellement votre licence réseau GstarCAD 2026.

Cliquez sur l'icône **Gstarsoft Network License Manager** et sélectionnez l'option License Manager.




Dans **License Management**, cliquez sur le bouton **Activation manuelle**.




Veuillez suivre les trois étapes indiquées dans cette boîte de dialogue pour activer manuellement.

Étape 1:


Saisissez la **clé de licence** puis cliquez sur le bouton **Créer une demande** pour générer le fichier de demande.

A screenshot of the 'Activate New License' dialog box. It contains a text input field labeled 'Enter license code' and a button labeled 'Create Request'. Both are highlighted with a red rectangular border. Below the input field, there is instructional text: 'Enter your authorization license code and click the Create Request button to receive a request file. Upload the request file to https://license.gstarcad.net/ and obtain the license file (or send the request file to the local distributor and obtain the license file)'. At the bottom, there is another button labeled 'Import Response' and a 'Close' button.




Étape 2:

Veuillez accéder au centre de services en ligne GstarCAD : <https://license.gstarcad.net/> et vous connecter avec la **clé de licence** depuis un ordinateur connecté à Internet.



Puis cliquez sur le bouton **Activer** dans l'onglet Activation.



Cliquez sur le bouton **Choisir un fichier**, sélectionnez le fichier de demande que vous avez enregistré, puis cliquez sur le bouton **Envoyer** pour continuer.

My License: AB01-EA07-1E00-0300-1023-6B56-389F-0400

Request XML File

Choose File

Upload File: AB01-EA07-1E00-0300-1023-6B56-389F-0400_ActivateRequest.xml

Load the credible request XML activation file which created at user client

Submit

Find out the file and click it to submit

Cliquez sur le bouton **Télécharger** et enregistrez le fichier de licence (fichier XML de réponse). Nous vous recommandons de stocker ce fichier de licence sur une clé USB.

My License: AB01-EA07-1E00-0300-1023-6B56-389F-0400

Product	Encryption Type	Network License Node Quantity	License Type	Language	Service Period	License Status	Response XML
GstarCAD 2026 Plus	Network Version	3	Trial License	en-US	2025-04-28~2025-05-28	Activated	

Please download Response XML file to activate your product.
Please click "Return License" to return your license.

Étape 3:

Retournez sur votre ordinateur et ouvrez l'option License Manager dans Gstarsoft Network License Manager. Cliquez sur le bouton **Importer** la réponse, sélectionnez le fichier de licence que vous venez de télécharger et d'enregistrer depuis un autre ordinateur, puis cliquez sur le bouton **OK** pour terminer l'activation.

Activate New License

Enter license code

AB01-EA07-1E00-0300-1023-6B56-389F-0400

Create Request

Enter your authorization license code and click the Create Request button to receive a request file.

Upload the request file to <https://license.gstarcad.net/> and obtain the license file (or send the request file to the local distributor and obtain the license file)

Click the import response button and select the obtained response file.

Import Response

Close

License Manager

Response file imported successfully!

OK

1.3. Restitution en ligne

Instructions : Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à Internet.

Sélectionnez la licence que vous souhaitez restituer, puis cliquez sur le bouton **Restituer en ligne**.

Network License Manager

License Management API type

Windows

Settings

Home

Data Statistics


License Manage...

Permission


Troubleshooting

	License Key	Product Version	Expiration Date	License Status	Node	Borrow	
☒	AB01-EA07-1E00-0300-1023-6B56-389F-0400	GstarCAD,Plus,2026,en-US	28-May-2025	Fully Trusted	3	0	Refresh Online Activation Manual Activation Return Online Manual Return Online Repair Manual Repair Usage Details Lease Details

Cliquez sur le bouton **Confirmer** pour restituer la licence sélectionnée.




Après quelques secondes, vous verrez que la licence que vous avez sélectionnée pour la restitution a disparu des informations de licence.



1.4. Restitution manuelle


Instructions : Si votre ordinateur n'est pas connecté à Internet, vous pouvez restituer manuellement votre licence réseau GstarCAD 2026. Sélectionnez la licence que vous souhaitez restituer, puis cliquez sur **Restitution manuelle**.




Veuillez suivre les trois étapes dans la boîte de dialogue suivante pour restituer manuellement la licence réseau GstarCAD.

Étape 1:

Cliquez sur le bouton **Créer une demande** pour générer et enregistrer le fichier de demande.




The 'Return License' dialog box contains a text input field with the license code 'AB01-EA07-1E00-0300-1023-6B56-389F-0400'. To the right of this field is a red-bordered button labeled 'Create Request'. Below the input field, there is instructional text: 'Enter your authorization license code and click the Create Request button to receive a request file. Upload the request file to <https://license.gstarcad.net/> and obtain the license file (or send the request file to the local distributor and obtain the license file)'. At the bottom, there is another instruction: 'Click the import response button and select the obtained response file.' next to a blue 'Import Response' button. A 'Close' button is located at the bottom right.



Étape 2:

Veuillez accéder au centre de services en ligne GstarCAD : <https://license.gstarcad.net/> et vous connecter avec la **clé de licence**.



The login screen features a blue key icon at the top. Below it, the text reads 'Please input your License to login'. Underneath is the label 'License' followed by a horizontal input line.

Veuillez saisir votre clé de licence ici.

Puis cliquez sur l'onglet **Gestion des licences**, puis sur le bouton **Restituer** la licence pour téléverser le fichier de restitution.


Activation License Management Sync Log My License AB01-EA07-1E00-0300-1023-6B56-389F-0400 Logout

Return License

My License: AB01-EA07-1E00-0300-1023-6B56-389F-0400

Product	Encryption Type	Network License Node Quantity	License Type	Language	Service Period	License Status	Response XML
GstarCAD 2026 Plus	Network Version	3	Trial License	en-US	2025-04-28~2025-05-28	Activated	

Please download Response XML file to activate your product.
Please click "Return License" to return your license.



Choisissez le fichier XML de demande de restitution que vous avez enregistré, puis cliquez sur **Envoyer** pour téléverser le fichier de restitution.

License Management My License AB01-EA07-1E00-0300-1023-6B56-389F-0400 Logout

My License: AB01-EA07-1E00-0300-1023-6B56-389F-0400

Choose File

Upload File: AB01-EA07-1E00-0300-1023-6B56-389F-0400_ReturnRequest.xml



Téléchargez le fichier XML de réponse depuis l'onglet Gestion des licences.

Activation

License Management

Sync Log

My License
AB01-EA07-1E00-0300-1023-6B56-389F-0400

Logout

Return License

Retournez sur votre ordinateur et ouvrez GstarCAD License Manager, puis cliquez sur le bouton **Importer** la réponse et sélectionnez le fichier de licence que vous venez de télécharger et d'enregistrer depuis un autre ordinateur.

Return License

Enter license code
AB01-EA07-1E00-0300-1023-6B56-389F-0400


Create Request

Enter your authorization license code and click the Create Request button to receive a request file.
Upload the request file to <https://license.gstarcad.net/> and obtain the license file (or send the request file to the local distributor and obtain the license file)


Click the import response button and select the obtained response file.

Import Response

Close




Cliquez sur le bouton **OK** pour terminer la restitution de la licence réseau GstarCAD.



2. Vérifier les utilisateurs ayant activé la licence réseau depuis votre serveur

La licence réseau GstarCAD prend en charge un pool de licences (nœuds) sur le serveur, et les utilisateurs disposant de l'autorisation (adresse IP du serveur et port de licence) peuvent activer la version correspondante depuis leur poste dans le même réseau local (LAN). Lorsqu'un utilisateur quitte GstarCAD 2026, la licence est automatiquement restituée au gestionnaire de licences.

Depuis les Détails de la licence, vous pouvez consulter les informations d'activation de la licence réseau. Sélectionnez le produit approprié et cliquez sur **Détails de la licence** dans le gestionnaire de licences.





Par exemple : si votre licence réseau dispose de trois nœuds et que trois utilisateurs ont activé et utilisent actuellement la licence, il ne restera aucun nœud disponible pour d'autres utilisateurs souhaitant activer ou emprunter une licence. Si l'un des trois utilisateurs activés quitte GstarCAD 2026, le nœud sera restitué au gestionnaire de licences, et une licence deviendra disponible pour activation ou emprunt.

License Details			
Username	Machine Name	Number	Time
ovs	ovs-PC	1	00:00:52
Total number of users:1			Confirm

3. Vérifier les utilisateurs ayant emprunté la licence réseau depuis votre serveur

La licence réseau GstarCAD permet aux utilisateurs d'emprunter des nœuds depuis le serveur pour une durée déterminée. La liste du gestionnaire de licences affiche le nombre de nœuds empruntés ainsi que le nombre de nœuds disponibles restants. L'option Détails des emprunts montre les informations concernant les nœuds empruntés.

Par exemple, si votre licence réseau comprend un total de trois nœuds et qu'un utilisateur a emprunté un nœud depuis le serveur, il ne restera que deux nœuds disponibles pouvant être activés ou empruntés. La licence empruntée peut être automatiquement restituée au serveur à la date d'expiration, ou l'utilisateur peut la restituer manuellement à tout moment pendant la période de validité.

Network License Manager						
License Management API type Windows		Settings				
Home	License Key	Product Version	Expiration Date	License Status	Node	
☒	AB01-EA07-1E00-0300-1023-6B56-389F-0400	GstarCAD,Plus,2026,en-US	28-May-2025	Fully Trusted	3	Refresh
☐	9002-E907-0700-0000-9AB0-213C-334B-0400	GstarMechStd,2025,en-US	30-May-2025	Fully Trusted	3	Online Activation
						Manual Activation
						Return Online
						Manual Return

Borrowed Details		
Renting ID	Machine Name	Expiration Date
FID-1748504004-000	ovs-PC	29-May-2025
		Confirm

Note :

1. Certains logiciels de sécurité (comme les antivirus) peuvent entraîner un fonctionnement anormal de Gstarsoft Network License Manager ; dans ce cas, vous pouvez soit fermer le logiciel de sécurité, soit ajouter Gstarsoft Network License Manager au chemin de confiance.
2. Le nom de l'ordinateur serveur doit être en anglais.
3. Si l'ordinateur serveur a une ancienne version de Gstarsoft Network License Manager installée, veuillez d'abord la désactiver, puis installer la dernière version de Gstarsoft Network License Manager.



GstarCAD 2026
www.gscad.fr