



Guide d'activation et de retour/transfert de Licence

GstarCAD 2026



GstarCAD

Table des matières

1.	Licences GstarCAD disponibles	1
2.	Activation par clé de licence	1
2.1.	Clé de licence monoposte	2
2.1.1.	Activation en ligne	2
2.1.2.	Activation Manuelle	4
2.2.	Licence réseau	8
3.	Activation par clé USB (Dongle)	9
3.1.	Dongle USB monoposte	9
3.2.	Dongle USB Réseau	10
4.	Retour de la clé de licence monoposte	11
4.1.	Retour en ligne	12
4.2.	Retour manuel	13
5.	Emprunt et retour de licences réseau	17
5.1.	Emprunter une licence depuis le serveur	18
5.2.	Retour de licence empruntée	19

1. Licences GstarCAD disponibles

GstarCAD propose des options de licence flexibles. GstarCAD offre des licences monopostes et réseau, toutes deux disponibles avec clé de licence ou dongle USB.

Licence monoposte

Le logiciel est lié à un ordinateur spécifique. Une licence est nécessaire pour chaque ordinateur sur lequel le logiciel sera installé.

Licence réseau


Un pool de licences est disponible sur le serveur, pour une utilisation sur n'importe quel ordinateur du réseau. Il est uniquement nécessaire de disposer du nombre de licences correspondant au nombre maximal d'utilisateurs simultanés prévu, et non d'une licence pour chaque ordinateur sur lequel le logiciel sera installé.

	Stand-alone	Stand-alone	Network	Network
	License-key Serial number	USB-key Dongle	License-key Serial number	USB-key Dongle
Perpetual license	✓	✓	✓	✓
Rental license	✓	×	✓	×
License borrowing	×	×	✓	×
Connection to license server	×	×	✓	✓

2. Activation par clé de licence

Après avoir installé GstarCAD 2026 et lancé le logiciel, le système vous invite à choisir entre [Activer](#) ou [Essai](#).

Dans les deux cas, veuillez d'abord sélectionner la version correspondante.



- Si vous souhaitez essayer GstarCAD 2026, sélectionnez simplement **Essai** pour bénéficier d'une période d'essai de 30 jours du logiciel. Pendant cette période, le produit fonctionne comme s'il était entièrement activé.
- Si vous disposez déjà d'une clé de licence valide, vous pouvez activer le logiciel directement en sélectionnant **Activer** pour ouvrir le Gestionnaire de licence GstarCAD. Vous pouvez également accéder au Gestionnaire de licence GstarCAD via le menu **Aide > Enregistrer**.

La clé de licence dispose de deux modes de chiffrement : activation monoposte et activation réseau. Les méthodes d'activation de la licence monoposte sont : activation en ligne et activation manuelle.

Quatre méthodes sont proposées dans l'onglet Clé de licence :

- **Activation en ligne** : Activer la licence monoposte en ligne
- **Activation manuelle** : Activer la licence monoposte manuellement
- **Licence réseau** : Obtenir une licence réseau à partir d'un serveur de licences réseau
- **Emprunter une licence** : Emprunter une licence réseau depuis un serveur de licences réseau

2.1. Clé de licence monoposte


Vous avez besoin d'une clé de licence **monoposte** valide pour activer votre GstarCAD. La méthode d'activation varie si le poste sur lequel GstarCAD est installé est connecté à internet ou non.

2.1.1. Activation en ligne


Instructions :

Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à Internet.


1. Cliquez sur **Clé de licence (L)** → **Activation en ligne (O)** et sélectionnez une version de GstarCAD 2026 (Professionnelle, Standard, Plus ou Éducation).



2. Saisissez votre clé de licence (numéro de série), puis cliquez sur le bouton **Activer**




3. Après quelques secondes, le message suivant s'affiche. Cliquez sur le bouton **OK** pour terminer l'activation. Ensuite, redémarrez votre GstarCAD 2026.



Remarque : Sur les systèmes d'exploitation Windows Server, si le message « La session n'existe pas » s'affiche lors de l'activation ou du retour d'une licence monoposte GstarCAD en ligne, veuillez consulter la solution suivante :

1. Ouvrez **Internet Explorer (IE)**, puis sélectionnez **Options Internet** et cliquez ensuite sur **Sites de confiance** dans l'onglet **Sécurité**
2. Ajoutez les deux sites suivants aux sites de confiance.
<https://support.gstarcad.net>
<https://support2.gstarcad.net>



3. Cliquez sur le bouton **OK** pour enregistrer les paramètres de sécurité. Vous pourrez alors activer ou retourner

la licence monoposte GstarCAD en ligne normalement.

2.1.2. Activation Manuelle

Ce mode d'activation vous permet d'activer une licence sur le poste utilisant GstarCAD, dans le cas où celui-ci n'est pas connecté à Internet. Cette procédure se fera alors en 2 étapes :

- génération d'un fichier depuis GstarCAD
- envoi de ce fichier depuis un autre poste connecté à Internet - Reception de la validation
- import de cette validation dans GstarCAD

Instructions :

Si votre ordinateur n'est pas connecté à Internet, vous pouvez utiliser un fichier d'activation (fichier XML) pour activer manuellement votre GstarCAD 2026.

- 1) Cliquez sur **Clé de licence (L)** → **Activation manuelle (M)** et sélectionnez une version de GstarCAD (Professionnelle, Standard, Plus ou Éducation) depuis votre ordinateur.

GstarCAD License Manager

License Information

License Key (L)

USB Dongle (D)

Return License(R)

Product Version:

- Professional
- Standard
- Plus
- Education

Online Activation(O) **Manual Activation(M)** Network License(N) Borrow License(B)

If there is a license of higher version existing, please **ACTIVATE** it directly. For a new activation, please input the license key and move to the next steps.

License Key

1. **GENERATE** request file.

2. Upload request file to <https://license.gstarcad.net/> and get license file (or send request file to your local distributor/reseller from whom you purchased GstarCAD products to get license file)

3. **LOAD** the license file and click Activate button.

Activate

- 2) Saisissez votre clé de licence (numéro de série) puis cliquez sur le bouton **GÉNÉRER** pour obtenir le fichier de demande et enregistrez-le.

GstarCAD License Manager

License Information

License Key (L)

USB Dongle (D)

Return License(R)

Product Version:

- Professional
- Standard
- Plus
- Education

Online Activation(O) **Manual Activation(M)** Network License(N) Borrow License(B)

If there is a license of higher version existing, please **ACTIVATE** it directly. For a new activation, please input the license key and move to the next steps.

License Key


Entrez votre clé de licence ici

1. **GENERATE** request file.

2. Upload request file to <https://license.gstarcad.net/> and get license file (or send request file to your local distributor/reseller from whom you purchased GstarCAD products to get license file)

3. **LOAD** the license file and click Activate button.

Activate



3) Il existe deux façons d'obtenir le fichier de licence à partir du fichier de demande enregistré :

Option 1 : Service en ligne

Vous pouvez accéder au centre de services en ligne GstarCAD depuis n'importe quel ordinateur connecté à Internet pour télécharger le fichier de licence.

(1) Connectez-vous au centre de services en ligne GstarCAD : <https://license.gstarcad.net/>

(2) Saisissez votre clé de licence (numéro de série) puis cliquez sur le bouton **Connexion** pour continuer

 A screenshot of a web page for GstarCAD online license service. At the top center is a blue circular icon with a white keyhole. Below it, the text 'Please input your License to login' is displayed. Underneath is the heading 'License'. Below the heading is a text input field with a red border containing the placeholder text 'Entrez votre clé de licence ou numéro de série ici'. At the bottom center is a blue rectangular button with the text 'Login' in white. The input field and the button are both highlighted with red rectangles. In the bottom right corner, there is a faint, large watermark of a key.

(3) Dans l'onglet Activation, cliquez sur le bouton **Activer** pour continuer.

Cliquez sur le bouton **Choose file**, sélectionnez le fichier de demande que vous avez enregistré, puis cliquez sur le bouton **Submit** pour continuer.

(4) Cliquez sur le bouton **Télécharger** et enregistrez le fichier de licence (fichier XML de réponse). Nous vous recommandons de stocker ce fichier de licence sur une clé USB.

- 4) Revenez sur votre ordinateur, ouvrez le Gestionnaire de licence GstarCAD via Aide > Enregistrer dans GstarCAD 2026, cliquez sur le bouton **CHARGER**, sélectionnez le fichier de licence que vous venez de télécharger et d'enregistrer depuis un autre ordinateur, puis cliquez sur le bouton **Activer**.

GstarCAD License Manager

License Information

License Key (L)

USB Dongle (D)

Return License(R)

Product Version:

Professional

Standard

Plus

Education

Online Activation(O) Manual Activation(M) Network License(N) Borrow License(B)

If there is a license of higher version existing, please **ACTIVATE** it directly. For a new activation, please input the license key and move to the next steps.

License Key

9601-EA07-0700-0300-FE68-00A8-008B-0400

1. **GENERATE** request file.


2. Upload request file to <https://license.gstarcad.net/> and get license file (or send request file to your local distributor/reseller from whom you purchased GstarCAD products to get license file)

3. **LOAD** the license file and click Activate button.

D:\Activation File\9601-EA07-0700-0300-FE68-00A8-008B-0400-resp-act.xml

Activate

- 5) Après quelques secondes, la fenêtre de message suivante s'affiche. Cliquez sur le bouton **OK** pour terminer l'activation. Ensuite, redémarrez votre GstarCAD.



Option 2 : Email

Vous pouvez envoyer le fichier de demande depuis n'importe quel ordinateur connecté à Internet à votre distributeur/revendeur local GstarCAD auprès duquel vous avez acheté les produits GstarCAD, afin d'obtenir le fichier de licence.

2.2. Licence réseau


GstarCAD vous permet de partager un certain nombre de licences GstarCAD sur votre réseau local (LAN). Cela offre une flexibilité de flottement des licences au sein d'un groupe de travail. Avant l'activation réseau, vous devez désigner un ordinateur serveur sur lequel installer le [Gestionnaire de licences réseau GstarCAD](#) pour gérer vos licences réseau.

Pour plus de détails, veuillez vous référer au [Guide du Gestionnaire de licences réseau GstarCAD 2026](#).

Une fois la clé de licence réseau GstarCAD activée sur l'ordinateur serveur, tout client disposant de l'adresse IP valide du serveur et du port de licence peut accéder au serveur sur le même réseau local.

Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour activer votre licence réseau GstarCAD côté client :

1. Cliquez sur [Licence réseau \(N\)](#) et sélectionnez une version de GstarCAD (Professionnelle, Standard, Plus ou Éducation)



GstarCAD License Manager

License Information

License Key (L)

USB Dongle (D)

Return License(R)

Product Version:

- Professional
- Standard
- Plus
- Education

Online Activation(O) Manual Activation(M) **Network License(N)** Borrow License(B)


Please enter server name or server IP address and click Activate button.

Server Name/IP

Port (27000-27009)

Activate

2. Indiquez l'adresse IP du serveur et le port de licence, puis cliquez sur le bouton Activer pour activer votre logiciel côté client.



GstarCAD License Manager

License Information

License Key (L)

USB Dongle (D)

Return License(R)

Product Version:

- Professional
- Standard
- Plus
- Education

Online Activation(O) Manual Activation(M) **Network License(N)** Borrow License(B)

Please enter server name or server IP address and click Activate button.

Server Name/IP

Port (27000-27009)

Activate

3. Activation par clé USB (Dongle)


Vous devez connecter la clé USB (dongle) à votre ordinateur pour activer votre GstarCAD 2026, ou vous pouvez obtenir une licence réseau depuis un serveur de licences réseau USB existant.

Dongle monoposte : activez GstarCAD 2026 via la clé USB connectée à l'ordinateur.


Dongle réseau : obtenez une licence depuis un serveur de licences réseau USB.

3.1. Dongle USB monoposte

1. Insérez votre clé USB dans votre ordinateur.
2. Lancez le Gestionnaire de licence GstarCAD, accessible depuis [Aide](#) → [Enregistrer](#) dans GstarCAD 2026. Cliquez sur [Clé USB \(D\)](#) → [Dongle monoposte \(S\)](#) et sélectionnez une version de GstarCAD (Professionnelle, Standard, Plus ou Éducation).



3. Cliquez ensuite sur le bouton [Activer](#) pour terminer l'activation du dongle monoposte. Puis redémarrez votre GstarCAD 2026.



3.2. Dongle USB Réseau

Instruction : Veuillez-vous assurer que le pilote du dongle réseau est installé sur l'ordinateur serveur.

1. Insérez le dongle USB réseau GstarCAD dans l'ordinateur serveur (n'importe quel ordinateur du réseau local).
2. Lancez le Gestionnaire de licence GstarCAD, accessible depuis [Aide](#) → [Enregistrer](#) dans GstarCAD 2026. Cliquez sur [Clé USB \(D\)](#) → [Dongle réseau \(N\)](#).
3. Sélectionnez une version de GstarCAD (Professionnelle, Standard, Plus ou Éducation), saisissez le nom ou l'adresse IP du serveur, puis cliquez sur le bouton [Activer](#) pour activer le logiciel côté client

The screenshot shows the 'GstarCAD License Manager' window. On the left is a dark sidebar with navigation options: 'License Information', 'License Key (L)', 'USB Dongle (D)' (highlighted), and 'Return License(R)'. Below these is a 'Product Version:' section with four radio buttons: 'Professional', 'Standard', 'Plus' (selected), and 'Education'. The main area of the window has three tabs: 'Standalone Dongle(S)', 'Network Dongle(T)' (selected and highlighted with a red box), and 'Dongle Upgrade(U)'. Below the tabs, there is a text prompt: 'Please enter server name or server IP address and click Activate button.' followed by a label 'Server Name/IP' and a text input field containing the placeholder text 'Entrez votre nom ou adresse IP de serveur ici' (highlighted with a red box). At the bottom right of the main area is an 'Activate' button (highlighted with a red box).


Remarque : La connexion réseau de l'ordinateur serveur ne doit pas être interrompue pendant l'utilisation. En cas de déconnexion et si le dongle réseau ne peut pas être détecté, un dysfonctionnement peut survenir et les dessins risquent de ne pas pouvoir être enregistrés

4. Retour de la clé de licence monoposte


Lorsque vous prévoyez de changer d'ordinateur ou de mettre à niveau votre système, afin de pouvoir réutiliser le logiciel après cette modification, vous devez retourner la licence avant de changer de système, de disque dur ou de carte mère.

Retour en ligne : Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à Internet. Vous pouvez retourner votre clé de licence en ligne.

Retour manuel : Aucune connexion Internet n'est requise. Vous pouvez retourner votre clé de licence manuellement.




Lancez le Gestionnaire de licence GstarCAD, accessible depuis [Aide](#) → [Enregistrer](#) dans GstarCAD 2026. La fenêtre suivante s'ouvre alors. Cliquez ensuite sur [Retour de licence \(R\)](#).




4.1. Retour en ligne

Instructions : Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à Internet.

1. Cliquez sur **Retour en ligne (O)**, sélectionnez la licence à retourner, puis cliquez sur le bouton **Retour**



2. Après quelques secondes, la fenêtre « Licence retournée avec succès » s'affiche. Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la fenêtre. Vous constaterez alors que la licence que vous avez sélectionnée pour le retour a disparu des informations de licence.



4.2. Retour manuel

Si votre ordinateur n'est pas connecté à Internet, vous pouvez retourner la clé de licence manuellement.

1. Cliquez sur **Retour manuel (M)** et sélectionnez la licence à retourner.

GstarCAD License Manager

License Information

License Key (L)

USB Dongle (D)

Return License(R)

Product Version:

- Professional
- Standard
- Plus
- Education

Online Return(O) **Manual Return(M)** Borrowed Return(B)

License Information

Product/Version/Language	License key	Status	Expiration da	Trust flag
GstarCAD/Plus/English/2026	960T-EA07-0700-0300-FE68-00A8-008B-0400	Enabled	22-Apr-2025	Fully Trusted

1. **GENERATE** request file.
2. Upload the request file to <https://license.gstarcad.net/> and get return file (or send request file to your local distributor/reseller from whom you purchased GstarCAD products to get return file)
3. **LOAD** return file and click Return button.

Return

2. Cliquez sur le bouton **GÉNÉRER** pour obtenir le fichier de demande.

GstarCAD License Manager

License Information

License Key (L)

USB Dongle (D)

Return License(R)

Product Version:

- Professional
- Standard
- Plus
- Education

Online Return(O) **Manual Return(M)** Borrowed Return(B)


License Information

Product/Version/Language	License key	Status	Expiration da	Trust flag
GstarCAD/Plus/English/2026	960T-EA07-0700-0300-FE68-00A8-008B-0400	Enabled	22-Apr-2025	Fully Trusted

1. **GENERATE** request file.
2. Upload the request file to <https://license.gstarcad.net/> and get return file (or send request file to your local distributor/reseller from whom you purchased GstarCAD products to get return file)
3. **LOAD** return file and click Return button.

Return

3. **Enregistrez** le fichier de demande avec l'extension -return.



4. Cliquez sur le bouton **OK** après avoir enregistré le fichier de demande.

5. Il existe deux façons de retourner la licence :


- **Option 1** : Service en ligne

Vous pouvez accéder au centre de services en ligne GstarCAD depuis n'importe quel ordinateur connecté à Internet pour télécharger le fichier de retour de licence.


- **Option 2** : Email

Vous pouvez envoyer le fichier de demande de retour depuis n'importe quel ordinateur connecté à Internet à votre distributeur/revendeur local auprès duquel vous avez acheté les produits GstarCAD pour obtenir le fichier de retour.

6. Accédez au lien <https://license.gstarcad.net/> et connectez-vous avec la clé de licence GstarCAD.




7. Cliquez sur l'onglet **License Management**, puis sur le bouton **Return License**



Product	Encryption Type	License Type	Language	Service Period	License Status	Response XML
GstarCAD 2026 Plus	Stand-alone Version	Trial License	en-US	2025-04-15~2025-04-22	Activated	

8. Choisissez le fichier XML de demande que vous avez enregistré en cliquant sur **Choose File**, puis cliquez sur le bouton **Submit** pour téléverser le fichier de demande.



Request XML File

Choose File

Upload File: 9601-EA07-0700-0300-FE68-00A8-008B-0400-return.xml

Load the credible request XML returned file which created at user client

Submit

Find out the file and click it to submit

9. **Téléchargez** le fichier XML de réponse depuis l'onglet Gestion des licences.

My License: 9601-EA07-0700-0300-FE68-00A8-008B-0400

Product	Encryption Type	License Type	Language	Service Period	License Status	Response XML
GstarCAD 2026 Plus	Stand-alone Version	Trial License	en-US	2025-04-15~2025-04-22	Returned	

Please download Response XML file to activate your product.
Please click "Return License" to return your license.

10. Revenez sur votre ordinateur, ouvrez le Gestionnaire de licence GstarCAD via Aide > Enregistrer dans GstarCAD 2026, cliquez sur **LOAD** pour importer le fichier -resp-return.xml, puis cliquez sur le bouton **Return** pour effectuer le retour de la licence GstarCAD.

GstarCAD License Manager

License Information


Online Return(O) **Manual Return(M)** Borrowed Return(B)

Product/Version/Language	License key	Status	Expiration da	Trust flag
GstarCAD/Plus/English/2026	9601-EA07-0700-0300-FE68-00A8-008B-0400	Disabled	22-Apr-2025	Fully Trusted

1. **GENERATE** request file.
2. Upload the request file to <https://license.gstarcad.net/> and get return file (or send request file to your local distributor/reseller from whom you purchased GstarCAD products to get return file)
3. **LOAD** return file and click Return button.

n File\9601-EA07-0700-0300-FE68-00A8-008B-0400-resp-return.xml **Return**

11. Vous verrez alors que la clé de licence a disparu de la liste des informations de licence.



5. Emprunt et retour de licences réseau


De plus, GstarCAD 2026 offre la possibilité d'emprunter et de retourner une licence depuis le serveur côté client. Dans certains cas particuliers, il peut être nécessaire de transférer une ou plusieurs licences à un ordinateur individuel. Par exemple, vous pouvez avoir besoin d'activer GstarCAD 2026 sur un ordinateur portable pour une durée déterminée. Cette fonctionnalité offre une grande flexibilité d'utilisation.

L'utilisation se fait en deux étapes : [Emprunter une licence](#) et [Retour de licence empruntée](#) une fois le besoin terminé.


Conditions requises:

1. GstarCAD 2026 doit être installé sur l'ordinateur.
2. L'ordinateur doit être sur le même réseau local et connecté au serveur le temps de la procédure d'emprunt.

Cliquez sur [Aide](#) → [Enregistrer](#) pour ouvrir le Gestionnaire de licence GstarCAD dans GstarCAD 2026.



La fenêtre suivante s'ouvre :



5.1. Emprunter une licence depuis le serveur

Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour emprunter une licence depuis le serveur côté client.

1. Cliquez sur **Clé de licence (L)** → **Emprunter une licence (B)** et sélectionnez une version de GstarCAD (Professionnelle, Standard, Plus ou Éducation).

GstarCAD License Manager

License Information

License Key (L)

USB Dongle (D)

Return License(R)

Product Version:

- Professional
- Standard
- Plus
- Education

Online Activation(O) Manual Activation(M) **Network License(N)** Borrow License(B)

If you already borrowed a license of higher version, please **ACTIVATE** it directly. For a new borrow, please input the following information and click Borrow button.

Server Name/IP Port (27000-27009)

Query

License Information

Product	Version	Number
---------	---------	--------

Expiration Date: 2025-04-15 60 days 90 days 180 days

Borrow

2. Saisissez le **numéro/IP du serveur** ainsi que le **port de licence**, puis cliquez sur **Requête**. Vous pourrez alors obtenir les informations sur les licences disponibles sur le serveur.

Indiquez la **date d'expiration** souhaitée, sélectionnez la licence correspondante, puis cliquez sur le bouton **Emprunter**

GstarCAD License Manager

License Information

License Key (L)

USB Dongle (D)

Return License(R)

Product Version:

- Professional
- Standard
- Plus
- Education

Online Activation(O) Manual Activation(M) Network License(N) **Borrow License(B)**

If you already borrowed a license of higher version, please **ACTIVATE** it directly. For a new borrow, please input the following information and click Borrow button.

Server Name/IP Port (27000-27009)

192.168.0.66 27000

Query

License Information

Product	Version	Number
---------	---------	--------

Selectionnez la clé de licence ici


Expiration Date: 2025-04-22 60 days 90 days 180 days

Borrow

Nom ou IP du serveur : Saisissez l'adresse IP du serveur (par exemple 192.168.0.166).

Date d'expiration : Date de fin d'emprunt et de retour. Vous n'avez qu'à renseigner la date à laquelle vous comptez retourner la licence, car la durée est calculée à partir du moment où vous cliquez sur Emprunter. Vous pouvez aussi choisir ou définir la durée (il est possible de retourner la licence avant cette date d'expiration).


3. Ensuite, le message suivant s'affiche, indiquant que vous avez emprunté la licence avec succès. Cliquez sur le bouton **OK** et redémarrez votre logiciel pour terminer le processus.



5.2. Retour de licence empruntée

Il est préférable de retourner la licence empruntée au serveur si vous n'en avez plus besoin.

1. Ouvrez le Gestionnaire de licence GstarCAD, accessible depuis le menu **Aide** → **Enregistrer**, puis cliquez sur le bouton Retourner la licence (R).



2. Cliquez sur **Retour Licence empruntée (B)**, sélectionnez la licence que vous souhaitez retourner, puis cliquez sur le bouton **RETOUR**.

GstarCAD License Manager

License Information

License Key (L)

USB Dongle (D)

Return License(R)

Product Version:

- Professional
- Standard
- Plus
- Education

Online Return(O) **Manual Return(M)** Borrowed Return(B)

License Information

Product/Version/Language	License key	Status	Expiration date	Trust flag
Selectionnez la clé de licence ici				

Server Name/IP: 192.168.0.66

Port (27000-27009): 27000

Return

3. Cliquez sur le bouton **OK** pour finaliser le retour de la licence. Vous verrez alors que la licence retournée a disparu.

GstarCAD

Return license successfully.

OK



GstarCAD 2026
www.gscad.fr