


1. Emprunter licence GstarCAD réseau et Retour

La licence réseau de GstarCAD fournit la possibilité, pour un poste client, d'emprunter puis retourner la licence. Cette section décrit comment un client peut emprunter une licence. Cette opération est très intéressante si un ordinateur client du réseau doit se détacher du réseau en emportant avec lui une licence. Il y a 2 étapes à connaître : [Emprunt de licence](#) et [Retour de la licence empruntée](#).


Conditions requises :

- (1) GstarCAD doit être installé sur l'ordinateur.
- (1) Il doit être dans un même réseau local, et se connecter au serveur.

Dans GstarCAD cliquez sur le menu [Aide](#)->[Enregistrer](#)



Puis la fenêtre suivante s'ouvre. Cliquer sur [Retour \(R\)](#)



1.1. Emprunter Licence réseau

(1) Cliquez [Borrow License \(B\)](#) et sélectionner le type de version pour GstarCAD (Professionnel, Standard ou Académique). Note : [Borrow](#) veut dire [Emprunter](#)

GstarCAD License Activation

License Key(L)

Online Activation(O)

Manual Activation(M)

Network License(N)

Borrow License(B)

USB Dongle(D)

Product Version:

- ☒ Professional
- ☐ Standard
- ☐ Academic

If you already borrowed a license of higher version please [ACTIVATE](#) it directly. For a new borrow please input the following information and click Borrow button

Server Name / IP:

Port:

License Information:

Query

Expiration date:

2017/ 9/ 7

Back(K) Exit(E)

(2) Suivez l'introduction sur votre écran. Entrez le [nom ou l'adresse IP du serveur](#) et le [port](#), cliquez sur [Query/Requête/Question](#). Ainsi vous pouvez atteindre les informations de la licence. Entrez votre [date d'expiration](#) et sélectionnez la licence puis cliquez sur le bouton [Emprunter/Borrow](#).

GstarCAD License Activation

License Key(L)

Online Activation(O)

Manual Activation(M)

Network License(N)

Borrow License(B)

USB Dongle(D)

Product Version:

- ☒ Professional
- ☐ Standard
- ☐ Academic

If you already borrowed a license of higher version please [ACTIVATE](#) it directly. For a new borrow please input the following information and click Borrow button

Server Name / IP:

Port:

License Information:

Query

Expiration date:

2019/ 9/ 9

Back(K) Exit(E)

[Nome ou IP du serveur](#) : par exemple 192.168.0.66

[Date d'expiration](#) : Choisir le nombre de jours ou la date de retour.


(3) Finalement vous aurez le message suivant qui signifie que vous avez emprunté la licence. Cliquez sur le bouton **OK** et redémarrez votre logiciel pour terminer le processus.




1.2. Retour d'Emprunt licence réseau

Il est préférable de retourner la licence au serveur si vous n'en avez plus besoin. A défaut elle sera restituée au serveur au terme de la date d'emprunt

1. Cliquez sur **Retour->Retour emprunt (B)** et sélectionnez la licence que vous souhaitez retourner.



(2) Cliquez sur [Retour](#) pour retourner la licence empruntée.



The dialog box is titled "GstarCAD License Return". It has a sidebar on the left with three options: "Online Return(O)", "Manual Return(M)", and "Borrowed Return(B)". The "Borrowed Return(B)" option is selected and highlighted. The main area is titled "License Information" and contains a table with the following data:

Product/Edition/Language	Fulfillment ID	Status	Expiration date	Trust flag
GstarCAD Pro/2019/ENG	FID-1504772488	Enabled	09-Sep-2019	FULLY TR...

Below the table, there are two input fields: "Server Name / IP" with the value "192.168.0.98" and "Port" with the value "27000". A red "Return" button is located to the right of these fields. At the bottom right, there are two buttons: "Back(K)" and "Exit(E)".

1. Cliquez sur le bouton [OK](#) pour terminer le retour. Vous pourrez alors voir que la licence a disparue.

