Réactivation d'une licence GstarCAD en réseau

Aller dans C:\Program Files (x86)\GstarCAD NetWork License Manager

Vérifier en cliquant sur gslmSrv.exe que vous avez bien vos licences réseaux.

Lancer ensuite Imtools.exe



Se mettre sur l'onglet **Start/Stop/Reread** Cliquer sur **Stop Server** En bas à gauche vous devez avoir le message **Stopping Server**

ervice/License Hile System Se	FlexNet license services in	nstalled on this computer	g Services Borrowing
	BittaiC4D		
Start Edit Advar	Server Stop 5 Ced settings NOTE: This when license	Server ReRead Lic erver Shutdown box must be checked to shut down a es are borrowed.	ense File

Toujours sur le même onglet cliquer sur **Start Server**. Le message **Server Start Successful** doit apparaitre en bas à gauche.

rvice/License File System Settings Utilities	Start/Stop/Reread	s Server Diags Config Services Borrowing
FlexNe	at license services installed on this	computer
Ents	(44)	
Start Server	Stop Server	ReRead License File
Edit Advanced settings	Force Server Shutdown	n hecked to shut down a license server
	when licenses are borrowed	

Lancer GstarCAD sur le poste. Vérifier dans la barre de titre de GstarCAD que le titre ne contient pas le libellé **Trial** (essai). [Trial Day Left 30]

Si c'est le cas activer la licence en cliquant sur **Aide** puis **Enregistrer** dans le menu de GstarCAD

Fe <u>n</u> être	Aid	e Express	
A	0	Aide	F1
	2	Enregistrer	
	6	A propos	

Ensuite choisir **Protection numérique (Flexnet)** puis la version de GstarCAD selon le cas (Professionnelle/Standard/Académique)

Monoposte	
C Protection physique	
C Protection numérique(Fle	exnet)
Réseau	
C Protection physique	
 Protection numérique(Fle 	exnet)
Version GstarCAD	
C Professionnelle	Standard
C Académique	CLT

Mettre m'adresse IP du serveur et laisser l'adresse du port par défaut (27000). Cliquer sur OK.

Astuce : pour connaitre l'adresse IP d'un serveur il faut se mettre sur le serveur puis se mettre sous DOS en tapant **CMD** puis **Entrée** dans le **menu démarrer** de Windows puis taper **IPCONFIG /ALL**

ATTENTION : s'assurer que l'adresse IP est fixe.

régler l'adresse l	P du serveur:
192.168.0.4	
Port: 27000	(27000-27009)
ОК	Annuler

Quitter GstarCAD et relancer le pour vérifier que la barre de titre ne contient plus **Trial**.